



**Control de Temperatura.**

	Descriptor	SI	NO
1	Realizar lavado de manos		
2	Soltar sábanas o ropa del recién nacido dejando buen acceso a la axila (secar axila)		
3	Encender termómetro digital, colocar en el hueco axilar en forma paralela al tronco del recién nacido, esperar algunos segundos hasta que suene el termómetro indicando que terminó la medición		
4	Cubrir al recién nacido		
5	Dejar al recién nacido cómodo y seguro		
6	Lavar termómetro con agua corriente limpiar con alcohol y guardar		
7	Realizar lavado de manos		
8	Registrar los signos vitales en hoja de enfermería		
9	Calcula porcentaje de baja de peso en relación a peso de nacimiento.		

**Antropometría : Peso de Recién Nacido.**

	Descriptor	SI	NO
1	Reunir el material a utilizar		
2	Realizar lavado de manos		
3	Verificar identificación del recién nacido		
4	Verificar que la balanza esté limpia y calibrada.		
5	Coloque pañal de tela y calibre a cero o pese pañal para luego descontar del peso. •		
6	Colocar al recién nacido en la balanza sobre el pañal		
7	Verificar peso según la balanza que esté usando: leer peso en caso de balanza digital y desplazar "fiel" de la balanza en caso de ser peso mecánica.		
8	Registrar el peso		
9	Lavado de manos		

### Pauta de Cotejo Administración de Medicamentos por Vía Intramuscular

Indicadores	S I	N O	OBSERVACIONES
Revise indicación médica			
Realice higiene de manos			
Prepare el material y dirijase al usuario/a			
Explique al usuario/a el procedimiento a realizar.			
Colóquese guantes de procedimientos			
Posicione al usuario según el sitio de punción			
Limpie la piel con agua y jabón (si corresponde)			
Asepticé la piel con tóriculas con alcohol 70°			
Forme pliegue en la piel del sitio de punción. Aspire (si corresponde) e inserte la aguja en ángulo de 90 grados con un movimiento rápido.			
Inyecte lentamente el medicamento.			
Retire suavemente la aguja			
Coloque venda o parche para hemostasia.			
Ordene sus materiales, deseche lo que corresponda.			
Retírese los guantes de procedimiento.			
Realice higiene de manos.			
Registre el procedimiento realizado.			

**Pauta de toma de hemoglucotest**

<b>Indicador</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Lavado de manos			
Reunir material necesario			
Informar a la madre del procedimiento			
Dejar a RN en posición cómoda			
Ubicar el sitio de punción			
Limpia el área seleccionada			
Configurar el dispositivo			
Puncione suavemente el talón del RN con lanceta estéril			
Deje caer la primera gota en una tórula estéril			
Deje caer la segunda gota en la tira reactiva			
Inserte tira reactiva en glucometro			
Espere el resultado que mostrará el glucómetro.			
Informe a la madre el resultado			
Lavado de manos			
Registro			

**Pauta de Cotejo Toma de muestra por micrométodo (Screening metabólico)**

	<b>INDICADOR</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	Preparar material a utilizar			
2	Identificar al neonato			
3	Higiene de manos			
4	Ponerse guantes de procedimiento			
5	Posicionar al recién nacido			
6	Seleccionar el vaso a puncionar			
7	Realizar limpieza y aseptización de la piel			
8	Puncionar la piel y dirigir la aguja hacia el interior de la vena			
9	Cuando refluya, esperar que se llene de sangre la cápsula			
10	Depositar gota a gota sobre el papel filtro			
11	Soltar la mano y volver a presionar suavemente			
12	Retirar la aguja y aplicar presión suave en sitio de punción por un minuto.			
13	Desechar material en contenedores correspondientes			
14	Retiro de guantes			
15	Higiene de manos			
16	Registrar			
17	Informar a la madre del procedimiento.			

# Pauta de Cotejo

## Método con jeringa

	Indicadores	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Revise indicación médica			
2	Calcule el volumen de sangre a extraer.			
3	Realice higiene de manos			
4	Prepare el material y diríjase al usuario/a			
5	Explique al usuario/a el procedimiento a realizar y compruebe que reúne las condiciones requeridas.			
6	Coloque al usuario/a en la posición adecuada.			
7	Elija el sitio de punción y localice la vena.			
8	Coloque la liga o compresor unos 7 a 10 cm por encima de la zona escogida.			
9	Aplique medidas si la vena no se dilata.			
10	Limpie y aseptice la zona a puncionar. Deje secar la zona.			
11	Colóquese los guantes de procedimiento.			
12	Fije el vaso sanguíneo seleccionado con los dedos de la mano no dominante.			
13	Introduzca la aguja en la vena con el bisel hacia arriba.			
14	Estabilizar la jeringa con la misma mano que introdujo la aguja, con la otra mano aspirar suavemente hasta obtener el volumen necesario			
15	Retirar el compresor con la mano libre			
16	Retire la aguja y coloque una gasa o apósito en el lugar de la punción.			
17	Mantenga la presión en la zona de punción de 1 a 3 minutos.			
18	Puncionar tapones de los tubos, introducir sangre y mientras retira la aguja, ir aspirando el aire. Invierta los tubos con suavidad de 8 a 10 veces.			
19	Colocar apósito en sitio de punción o algodón con tela adhesiva.			
20	Deseche el material punzante en el contenedor específico para ello.			
21	Identifique con las etiquetas los distintos tubos.			

22	Ordene sus materiales, deseche lo que corresponda			
23	Retírese los guantes de procedimiento			
24	Realice higiene de manos			
25	Registre el procedimiento realizado.			